

DIY MIRROR HANGING MACRAMÉ AND TRENDY WOODEN BEADS

By : Petit Bout de Chou



Easy



3h

How to customize a simple mirror?

Comment réaliser un miroir suspendu en macramé ?

Le macramé, vous connaissez ? C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nuds successifs. Le macramé DIY est hyper tendance ! Faites une suspension macramé pour vos plantes ou encore une suspension murale (une tenture murale de macramé) et apportez une touche d'originalité à votre déco d'intérieur ! Mais pas seulement, vous pouvez également faire des bijoux à base de micro-macramé.


Merci à Petit Bout de Chou qui nous propose sa version du miroir suspendu en macramé !

Vous pouvez retrouver sur le site des livres avec des explications pas à pas sur le macramé.



ETAPE 1 :

Coupez des fils de 2m de long et les plier en deux. Répétez l'opération 8 fois.



ETAPE 2 :

Passez la boucle dans l'anneau et faire passer les deux brins du fil à travers cette boucle pour les fixer sur l'anneau. Répétez l'opération 8 fois. Bien serrer.



ETAPE 3 :

3.1 : Séparez les brins en 3 groupes (1) : 6/4/6

La même technique est utilisée pour les 3 groupes afin de créer une torsade en macramé. C'est le nombre de brins passifs qui varie ici selon les groupes : 2 brins passifs pour le groupe du centre et 4 brins passifs pour ceux des côtés. Les brins extérieurs sont utilisés pour faire un demi noeud plat autour des brins passifs.

Exemple du groupe du centre: passez le brin de gauche sur les brins passifs en formant un "4" (2). Avec le brin de droite, passez le brin de gauche puis sous les brins passifs et enfin dans la boucle du "4" (3). Tirez les brins extérieurs.



3.2 : Tirez les brins extérieurs (1) jusqu'à former le premier noeud (2). Répétez jusqu'à l'obtention d'une jolie torsade de 6 à 7 cm de long. Et faire de même pour les deux groupes extérieurs.




3.3 : Faites de même pour les deux groupes extérieurs en ayant 4 brins passifs au centre cette fois.



ETAPE 4 :

Vous avez maintenant 3 torsades (1). Passez les 4 fils du groupe du centre à travers un tube doré puis une boule en bois en utilisant l'aiguille à tapisser (2). Faites un double noeud pour les fixer (3).






ETAPE 5 :

Egalisez les longueurs des torsades extérieures avec les brins du centre en formant de nouveaux noeuds si nécessaire.

ETAPE 6 :

Placez les 4 brins du milieu à l'arrière du miroir (1). Prendre deux brins des côtés et faites un double noeud en bas du miroir avec les brins de l'arrière (2).






ETAPE 7 :

En prenant deux brins du côté, faites un double noeud à 1/3 de la hauteur. Mettez les brins sur le côté.






ETAPE 8 :

Prenez deux autres brins parmi les brins restants et faites un double noeud à 2/3 de la hauteur et placez les brins sur le côté.
Recommencez ces opérations de l'autre côté.






ETAPE 9 :

Enfilez des tubes sur chacun des 4 groupes de brins placés sur le côté à l'étape précédente à l'aide de l'aiguille.





ETAPE 10 :

Faites un noeud double à l'arrière du miroir avec les 4 groupes de brins pour sécuriser le miroir. Bien serrer ce noeud tout en vérifiant le placement des brins côté face.




ETAPE 11 :

11.1 : Refaites des noeuds doubles pour bien sécuriser le miroir et enfilez une perle sur les 4 brins du centre (1). Nous allons maintenant nouer en forme de "V". Pour cela, formez un "4" avec le brin de gauche sur le brin suivant et passez le brin dans la boucle du "4" (2).


Recommencez une deuxième fois (3). Vous avez formé un noeud endroit comme pour faire un bracelet brésilien. Continuez à former des noeuds endroits jusqu'au dernier brin de gauche (4)





11.2 : Formez ensuite des noeuds envers en partant du brin le plus à droite. Pour ce faire, formez un "4" en dessous du brin suivant et passez dans la boucle (1). Recommencez une nouvelle fois (2) pour finir le noeud envers. Continuez jusqu'au dernier brin de la partie de droite. Puis finir par un noeud endroit entre les deux brins du centre (3).





ETAPE 12 :

Terminez en coupant les brins en forme de "V" à 15 cm du dernier noeud endroit.



N'hésitez pas à nous envoyer les photos de votre version du miroir suspendu sur notre page [Facebook](#) ou à nous taguer sur [Instagram](#) avec #perlesandco !





Which material to use for DIY mirror hanging macramé and trendy wooden beads?

SUPPLIES



Cotton Natura XL DMC - Cotton Ball white (n°01) x 75m
Ref. : LAINE-223
Quantity : 1



Wooden ring 55mm x1
Ref. : PB-298
Quantity : 1



Natural wooden round bead 25 mm x1
Ref. : PB-879
Quantity : 2



Round glass Mirror to personalize 18 cm
Ref. : PERS-149
Quantity : 1



Slip bead for 4mm cord light gold HQ x8
Ref. : TAL-288
Quantity : 1



Double paperclips by Paper Poetry 25 mm rhodié x12
Ref. : TOOL-470
Quantity : 1



Tutorial's steps

★ Step 1/15



★ Step 2/15



★ Step 3/15



★ Step 4/15



★ Step 5/15



★ Step 6/15



★ Step 7/15



★ Step 8/15



★ Step 9/15



★ Step 10/15



★ Step 11/15



★ Step 12/15



★ Step 13/15



★ Step 14/15



★ Step 15/15



Result



petitboutdechou.com

